

Užívateľská príručka


pre aplikáciu FormVersions.exe

Obsah


Login	1
Úvod do aplikácie	2
Search Parts	2
Search DVP	6
Upload PDF File	8
Upload DVP table	10
Make a Template	12
View Database Log	14
Admin Tab	15

Login

Po spustení aplikácie sa otvorí prihlasovacie okno, do ktorého musí užívateľ zadať svoju emailovú adresu a heslo k svojmu účtu. Pokiaľ užívateľ nemá svoj profil v systéme, musí o jeho pridanie požiadať administrátora.




Prihlasovacie okno



Vyplnenie prihlasovacích údajov


Po stlačení tlačidla **Login** sa užívateľ prihlási do aplikácie a môže začať využívať funkcie v aplikácii. Pokiaľ neboli zadane správne prihlasovacie údaje, užívateľovi sa zobrazí výstražné okno.



Výstražné okno zobrazené po nesprávnom prihlásení

Úvod do aplikácie

Po úspešnom prihlásení do aplikácie sa užívateľovi otvorí hlavné okno aplikácie. Aplikácia má niekoľko funkcionalít, ktoré sú všetky oddelené v samostatnej záložke, medzi ktorými sa môže užívateľ presúvať.




Umiestnenie záložiek v aplikácii

V ďalších častiach tohto manuálu je vysvetlená funkcionlita jednotlivých záložiek.


Search Parts

Táto časť aplikácie slúži na vyhľadávanie a prezeranie nahraných assembly v systéme.

Užívateľ musí najprv zadať id hľadaného assembly. Po zadaní id sa mu zobrazia všetky verzie nahrané v systéme.




Zadané id uživateľom



Zobrazenie verzií súčiastky

Užívateľ vie kliknúť na ľubovoľnú súčiastku a tým sa mu zobrazí jej obrázok, BOM a komentár.

komponenty
zvolenej
súčiastky



súčiastka, na
ktorú užívateľ
klikol


obrázok
zvolenej
súčiastky

komentár
zvolenej
súčiastky

Užívateľ klikol na konkrétnu verziu súčiastky a zobrazili sa mu údaje


Po kliknutí na súčiastku z časti komponentov (označených zelenou) sa užívateľovi zobrazí obrázok a komentár daného komponentu.

komponent,
na ktorý
užívateľ klikol




Užívateľ klikol na následne na id komponentu a zobrazil sa mu jeho obrázok a komentár

Užívateľ môže prepísať zobrazený komentár ktorémukoľvek assembly alebo komponentu. Kliknutím na daný komentár, môže zmeny prepísať. Na to aby sa zmeny uložili, musí kliknúť na tlačidlo **Update comment for selected part**.




*Užívateľ zmenil komentár súčiastky z predchádzajúceho obrázku a stlačil tlačidlo **Update comment for selected part** čím sa zmeny uložili*

Užívateľ môže ďalej odstrániť ktorýkoľvek assembly alebo jeho komponent, ak po zvolení danej súčiastky, stlačí tlačidlo **Remove selected part from database**. Odstránením assembly sa jeho komponenty automaticky neodstránia, keďže tieto komponenty môžu byť komponentami aj iného assembly.



Tlačidlo na odstránenie súčiastky z databázy

Užívateľ si môže dať zobrazíť DVP tabuľku zvolenej súčiastky kliknutím na tlačidlo **Show DVP table for selected part**. Automaticky sa tým otvorí druhá záložka **Search DVP**, do ktorej sa nakopíruje id zvolenej súčiastky.



nakopírované
id zvolenej
súčiastky

Tlačidlo na zobrazenie DVP tabuľky pre zvolenú súčiastku

Stav aplikácie po stlačení tlačidla

Search DVP

Táto časť aplikácie slúži na prezeranie a upravovanie DVP tabuliek pre danú súčiastku.

Najprv užívateľ napíše id súčiastky, ktorej DVP tabuľku si chce zobraziť.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table Make a Template View Database Log Admin Tab

Showing DVP for part : 273.401.012.379

Versions for part Dates of selected part versions Test types

☐ 273.401.012.379D
☐ 273.401.012.379C
☐ 273.401.012.379E

☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Customer Design Phase
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Development Stage : No.
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Development Stage : Change Descript
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Report
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Comment

Document Num...	Date	AA	Customer Number	Test Name	Test Result	Soil
No content in table						

Delete tests for selected versions Refresh Templates Choose a template Export this DVP table to chosen Template

Zadané id súčiastky užívateľom

Následne užívateľ zaklikne všetky verzie súčiastky, ktorých testy chce vidieť. Následne sa mu zobrazia dátumy testov pre dané zakliknuté súčiastky, z ktorých si zakliknutím vyberie tie, ktoré chce vidieť.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table Make a Template View Database Log Admin Tab

Showing DVP for part : 273.401.012.379

Versions for part Dates of selected part versions Test types

☒ 273.401.012.379D
☒ 273.401.012.379C
☐ 273.401.012.379E

☒ 273.401.012.379D 09.09.2020
☒ 273.401.012.379C 09.09.2020

☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Customer Design Phase
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Development Stage : No.
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Development Stage : Change Descript
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Report
☐ DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Comment

Document Num...	Date	AA	Customer Number	Test Name	Test Result	Soil
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	C Static : Axial X : [N/mm]	1351.0	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	Static Rating	ok	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	Dynamic Rating Parameters : Protocol : L...	2555.0	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	Dynamic Values : Loss Angle @ Freque...	8.3	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	Amplitude 0.5mm : max. Damping : [Hz]	45.0	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	Amplitude 1mm : max. Damping : [Hz]	3.0	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4MD.412.377.2 FM10	X - > min. Force at Critical mass : [N]	454.0	

Delete tests for selected versions Refresh Templates Choose a template Export this DVP table to chosen Template

Užívateľ zaklikol hľadané verzie súčiastky

Užívateľ zaklikol hľadané dátumy testov

Následne sa zobrazia všetky testy vykonané v zvolených dátumoch pre zvolené verzie súčiastok. Ak chce užívateľ vidieť iba niektoré testy, môže si tieto hľadané testy filtrovať v časti **Test types**, inak mu aplikácie automaticky zobrazuje všetky testy.

The screenshot shows the 'FormVersions' application interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Search Parts', 'Search DVP', 'Upload Pdf File', 'Upload DVP table', 'Make a Template', 'View Database Log', and 'Admin Tab'. Below this, a search bar shows 'Showing DVP for part : 273.401.012.379'. There are two columns: 'Versions for part' and 'Dates of selected part versions'. The 'Test types' section is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, with the text 'filtrovanie konkrétnych testov' (filtering specific tests). Below this, a table displays test results with columns: 'Document Num...', 'Date', 'AA', 'Customer Number', 'Test Name', 'Test Result', and 'Soll'. The table contains four rows of data. At the bottom, there are buttons: 'Delete tests for selected versions', 'Refresh Templates', 'Choose a template', and 'Export this DVP table to chosen Template'.

Document Num...	Date	AA	Customer Number	Test Name	Test Result	Soll
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	C Static : Axial X : [N/mm]	1051.0	
273.401.012.379D	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Static Rating	ok	
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	C Static : Axial X : [N/mm]	1051.0	
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Static Rating	ok	

Zobrazenie konkrétnych testov

Užívateľ môže zmazať všetky testy pre danú verziu súčiastky tlačidlom **Delete tests for selected versions**.

The screenshot shows the 'FormVersions' application interface. The 'Test types' section is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, with the text 'filtrovanie konkrétnych testov' (filtering specific tests). Below this, a table displays test results with columns: 'Document Num...', 'Date', 'AA', 'Customer Number', 'Test Name', 'Test Result', and 'Soll'. The table contains four rows of data. At the bottom, there are buttons: 'Delete tests for selected versions', 'Refresh Templates', 'Choose a template', and 'Export this DVP table to chosen Template'. The 'Delete tests for selected versions' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, with the text 'zobrazené testy a ich výsledky' (displayed tests and their results).

Zmazanie všetkých testov danej verzie súčiastky

Užívateľ môže exportovať zvolené výsledky testov vo formáte Excel vo zvolenom Template tlačidlom **Export this DVP table to chosen Template**. Najprv si užívateľ vyberie už vopred vytvorený Template, a potom stlačí tlačidlo.

Export testov vo formáte Excel

zvolený Template

Upload PDF File

Táto časť aplikácie slúži na nahranie PDF do databázy.

Najprv užívateľ klikne na tlačidlo **Upload Assembly PDF**, otvorí sa mu priečinky v počítači a vyberie pdf pre assembly, ktoré chce nahráť. Následne sa mu opäť otvorí priečinky v počítači a tentokrát užívateľ zvolí pdf komponentov práve nahrátého assembly. Môže takto zvoliť aj viacero komponentov.

Zvolenie pdf pre assembly

Zvolenie pdf všetkých komponentov

Ďalej môže užívateľ k nahratej assembly priložiť obrázok z počítača kliknutím na tlačidlo **Insert Assembly image**, ktorý sa následne zobrazí. Užívateľ môže tak isto k ľubovoľnému komponentu nahráť obrázok stlačením tlačidla **Upload**. Obrázok komponentu sa zobrazí, keď užívateľ nadíde kurzorom myši na tlačidlo **Re-upload**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table Make a Template View Database Log Admin Tab

Designation: KANALRING Document No.: 273.401.012.379

Version: B

Change: Design Channel ring updated; 7.4w. 6.7; 32 w. 31.8; 29.1 w. 31.6; 8.5w. 6.9; 21.6 w. 21.5; weight updated;

Release date: 2020-02-13

Developed from: .

Insert Assembly image

Designation	Drawing No.	Version	Date	Change in BOM	Image
INNENKAEFIG	273.412.012.379	B	2020-02-13	38.2 w. 35.9; weight u...	Upload
HYDROLAGER	273.400.012.379	B	2020-02-24	Acceleration -Fy 2.5 w...	Upload
ANSCHLAG	273.002.012.379	C	2020-13-02	Drawing updated acc...	Upload

Clear All Upload Assembly PDF Upload Component PDF/s Insert into database

Užívateľ nahral obrázok assembly

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table Make a Template View Database Log Admin Tab

Designation: KANALRING Document No.: 273.401.012.379

Version: B

Change: Design Channel ring updated; 7.4w. 6.7; 32 w. 31.8; 29.1 w. 31.6; 8.5w. 6.9; 21.6 w. 21.5; weight updated;

Release date: 2020-02-13

Developed from: .

Insert Assembly image

Designation	Drawing No.	Version	Date	Change in BOM	Image
INNENKAEFIG	273.412.012.379	B	2020-02-13	38.2 w. 35.9; weight u...	Re upload
HYDROLAGER	273.400.012.379	B	2020-02-24	Acceleration -Fy 2.5 w...	Upload
ANSCHLAG	273.002.012.379	C	2020-13-02	Drawing updated acc...	Upload

Clear All Upload Assembly PDF Upload Component PDF/s Insert into database

Užívateľ nahral obrázok komponentu

V prípade potreby môže nahráť ďalšie komponenty (k už nahratým) pomocou tlačidla **Upload Component PDF/s**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table Make a Template View Database Log Admin Tab

Designation: KANALRING Document No.: 273.401.012.379

Version: B

Change: Design Channel ring updated; 7.4w. 6.7; 32 w. 31.8; 29.1 w. 31.6; 8.5w. 6.9; 21.6 w. 21.5; weight updated;

Release date: 2020-02-13

Developed from: .

Insert Assembly image


Designation	Drawing No.	Version	Date	Change in BOM	Image
INNENKAEFIG	273.412.012.379	B	2020-02-13	38.2 w. 35.9; weight u...	Upload
HYDROLAGER	273.400.012.379	B	2020-02-24	Acceleration -Fy 2.5 w...	Upload
ANSCHLAG	273.002.012.379	C	2020-13-02	Drawing updated acc...	Upload

Clear All Upload Assembly PDF Upload Component PDF/s Insert into database

Nahratie komponentov dodatočne

Na záver užívateľ stlačí tlačidlo **Insert into database** čím sa assembly a jeho komponenty nahrajú do databázy.

Ak sa užívateľ pomýli a nahrá nesprávne pdf, môže všetko vymazať tlačidlom **Clear All**.



Nahratie assembly a komponentou do databázy


Vymazanie nahratých údajov

Všetky údaje sa dajú prepísať kliknutím na ne. Po prepísaní údajov treba stlačiť Enter na klávesnici aby sa zmena zapamätala.

Upload DVP table

Táto časť aplikácie slúži na nahranie DVP Excelu do databázy.

Užívateľ klikne na tlačidlo **Upload DVP Table** a vyberie DVP Excel zo svojho počítača.



Vloženie DVP Excelu

Výber Excelu z počítača

Užívateľ môže stĺpce **Test result**, **Soll**, **Soll+**, **Soll-** meniť a po stlačení Enter na klávesnici sa daná zmena uloží. Aby nahral DVP tabuľku do databázy, musí stlačiť tlačidlo **Insert into database**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File **Upload DVP table** Make a Template View Database Log Admin Tab

Document Number	Date	AA	Customer Number	Test Type	Test R
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	C Static : Axial X : [N/mm]	105
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Static Rating	ok
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Dynamic Rating Parameters : Preload : [N]	253
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Dynamic Values : Loss Angle @ Frequenzy : [°]	8.3
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Amplitude 0,5mm : max. Damping : [Hz]	45.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Amplitude 1mm : max. Damping : [Hz]	3.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	X = ± ... mm : Freq. at Cdyn max : [Hz]	654.
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Dimensions	ok
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Rupture Test : Position R Position RC Position M : [%]	4.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Rupture Test	ok
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Satzprüfung : Time 1: 6s at RT : [mm]	32.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Satzprüfung : Time 3: 168h at RT : [mm]	123.
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Press-in / Push-out force : Fout PA : Internally	5.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Sonstige : Produktspezifische Prüfungen / Sonderprüfung	21.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Rubber Compound : Designation : [-]	543.

Clear All Upload DVP Table **Insert into database**

Vloženie DVP tabuľky do databázy

Užívateľ môže zmazať nahratý Excel pomocou tlačidla **Clear All**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File **Upload DVP table** Make a Template View Database Log Admin Tab

Document Number	Date	AA	Customer Number	Test Type	Test R
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	C Static : Axial X : [N/mm]	105
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Static Rating	ok
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Dynamic Rating Parameters : Preload : [N]	253
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Dynamic Values : Loss Angle @ Frequenzy : [°]	8.3
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Amplitude 0,5mm : max. Damping : [Hz]	45.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Amplitude 1mm : max. Damping : [Hz]	3.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	X = ± ... mm : Freq. at Cdyn max : [Hz]	654.
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Dimensions	ok
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Rupture Test : Position R Position RC Position M : [%]	4.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Rupture Test	ok
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Satzprüfung : Time 1: 6s at RT : [mm]	32.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Satzprüfung : Time 3: 168h at RT : [mm]	123.
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Press-in / Push-out force : Fout PA : Internally	5.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Sonstige : Produktspezifische Prüfungen / Sonderprüfung	21.0
273.401.012.379C	09.09.2020	511567-3	4M0.412.377.F EM10	Rubber Compound : Designation : [-]	543.

Clear All Upload DVP Table Insert into database

Vymazanie nahratého Excelu

Make a Template

Slúži na vytvorenie Template, pomocou ktorého sa dajú výsledky z testov exportovať do Excel súborov.

Najprv užívateľ zadá meno pre Template, ktorý ide vytvoriť. Následne, pre každý test, ktorý sa má exportovať, vyplní číslo riadku, stĺpca a hárku, na ktorý sa hodnota testu zapíše.

názov pre
Template

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table **Make a Template** View Database Log Admin Tab

Template name:

Add Row + Remove Row -

DVP result #1:

Row: Col: Sheet:

Clear Current Template Choose template to remove Remove template Upload Excel Table Insert into database

vyplnenie
súradníc
zvoleného
testu

Vytváranie Template (užívateľ na obrázku vytvoril Template s názvom "Template01", v ktorom chce aby sa výsledok testu Static Rating zapisoval do druhého riadku, v stĺpci C na prvom hárku)

Pridávanie a odoberanie riadkov, do ktorých sa nahrávajú súradnice testov, môže užívateľ robiť pomocou tlačidiel **Add Row** a **Remove Row**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table **Make a Template** View Database Log Admin Tab

Template name:

Add Row + Remove Row -

DVP result #1:

Row: Col: Sheet:

Clear Current Template Choose template to remove Remove template Upload Excel Table Insert into database

Pridávanie a odoberanie riadkov

Po vyplnení všetkých súradníc testov, môže užívateľ nahráť Template do databázy pomocou tlačidla **Insert into database**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table **Make a Template** View Database Log Admin Tab

Template name:

Add Row + Remove Row -

DVP result #	Test Name	Row	Col	Sheet
DVP result #1	Static Rating	2	C	1
DVP result #2	Fatigue Strength : OEM	6	A	1
DVP result #3	Rupture Test : Position R Position RC Position M : [%]	11	H	1
DVP result #4	X = ± ... mm : Cdyn at max Damping : [N/mm]	15	T	2
DVP result #5	DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Report	24	15	1
DVP result #6	Fatigue Strength : OEM	17	17	1
DVP result #7	Press-in / Push-out force	32	K	1
DVP result #8	Endurance Strength Test : Outer Part : [mm]	5	L	2
DVP result #9	Sonstige : Produktspezifische Prüfungen / Sonderprüfung	4	O	3
DVP result #10	Rubber Compound : Batch [ShA]	80	P	1
DVP result #11	Kryotest	14	70	1

Clear Current Template Choose template to remove Remove template Upload Excel Table **Insert into database**

Vloženie Template do databázy

Užívateľ môže vymazať práve robený Template tlačidlom **Clear Current Template**.

Užívateľ môže vymazať Template z databázy. Template, ktorý chce vymazať, vyberie v kolonke **Choose template to remove** a stlačí tlačidlo **Remove template**.

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table **Make a Template** View Database Log Admin Tab

Template name:

Add Row + Remove Row -

DVP result #	Test Name	Row	Col	Sheet
DVP result #1	Static Rating	2	C	1
DVP result #2	Fatigue Strength : OEM	6	A	1
DVP result #3	Rupture Test : Position R Position RC Position M : [%]	11	H	1
DVP result #4	X = ± ... mm : Cdyn at max Damping : [N/mm]	15	T	2
DVP result #5	DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Report	24	15	1
DVP result #6	Fatigue Strength : OEM	17	17	1
DVP result #7	Press-in / Push-out force	32	K	1
DVP result #8	Endurance Strength Test : Outer Part : [mm]	5	L	2
DVP result #9	Sonstige : Produktspezifische Prüfungen / Sonderprüfung	4	O	3
DVP result #10	Rubber Compound : Batch [ShA]	80	P	1
DVP result #11	Kryotest	14	70	1

Clear Current Template Choose template to remove Remove template Upload Excel Table Insert into database

Vymazanie práve robeného Template

FormVersions (Logged in as admin@boge.sk)

Search Parts Search DVP Upload Pdf File Upload DVP table **Make a Template** View Database Log Admin Tab

Template name:

Add Row + Remove Row -

DVP result #	Test Name	Row	Col	Sheet
DVP result #1	Static Rating	2	C	1
DVP result #2	Fatigue Strength : OEM	6	A	1
DVP result #3	Rupture Test : Position R Position RC Position M : [%]	11	H	1
DVP result #4	X = ± ... mm : Cdyn at max Damping : [N/mm]	15	T	2
DVP result #5	DVP / Teilelebenslauf - xxx.xxx cENGIS- xxxxxx : Report	24	15	1
DVP result #6	Fatigue Strength : OEM	17	17	1
DVP result #7	Press-in / Push-out force	32	K	1
DVP result #8	Endurance Strength Test : Outer Part : [mm]	5	L	2
DVP result #9	Sonstige : Produktspezifische Prüfungen / Sonderprüfung	4	O	3
DVP result #10	Rubber Compound : Batch [ShA]	80	P	1
DVP result #11	Kryotest	14	70	1


Clear Current Template **Choose template to remove** Remove template Upload Excel Table Insert into database

Vymazanie zvoleného Template z databázy

View Database Log


Táto časť aplikácie slúži na zobrazenie zmien v databáze užívateľmi.

Užívateľ si môže pozrieť všetky zmeny spravené v aplikácii. Každá zmena pozostáva z mena usera, ktorý danú zmenu vykonal a názov zmeny, ktorú spravil. Stlačením tlačidla **Refresh** sa zobrazia najnovšie zmeny.



Zobrazenie najnovších zmien

Ak si chce užívateľ pozrieť zmeny vykonané konkrétnym užívateľom, tak zadá prihlasovacie meno daného užívateľa a stlačí tlačidlo **Refresh**.




Zobrazenie najnovších zmien vykonané konkrétnym užívateľom

Admin Tab

Túto časť aplikácie má sprístupnenú iba admin a slúži na pridávanie a odstraňovanie užívateľov.


Nového užívateľa je možné pridať po zadaní jeho unikátneho mena a hesla. ďalej sa dá v checkboxe **Admin** zvoliť, či pridaný užívateľ bude adminom.



The screenshot shows the 'Admin Tab' interface of the 'FormVersions' application. The top navigation bar includes links for 'Search Parts', 'Search DVP', 'Upload Pdf File', 'Upload DVP table', 'Make a Template', 'View Database Log', and the active 'Admin Tab'. The main content area features a red-bordered box containing the 'Add new User' form. This form has fields for 'User ID' (with the value 'name@mail.sk'), 'Password' (masked with dots), and a checked 'Admin' checkbox. Below the form is an 'Add new User' button. Underneath the red box is a 'Search for Users / Delete Users' section with a 'User ID' input field and a 'Search' button. Below the search bar, a 'Search results' list displays four entries: 'admin@boge.sk 1', 'worker@boge.sk 0', 'catiasheet@boge.sk 0', and 'a 0'. Each entry has an unchecked checkbox to its left. At the bottom of the search results are 'Remove selected users' and 'Reload' buttons.

Pridanie užívateľa

Na odstránenie užívateľa treba označiť všetkých užívateľov, ktorých treba odstrániť a následne stlačiť tlačidlo **Remove selected users**. V prípade potreby sa dajú užívatelia vyhľadať podľa id v časti **Search**.



This screenshot shows the same 'Admin Tab' interface, but with the 'Add new User' form now empty. The 'Admin' checkbox is unchecked. The 'Search for Users / Delete Users' section is highlighted with a red border. In the 'Search results' list, the entry 'name@mail.sk 1' is now selected, indicated by a checked checkbox. The other entries remain unchecked. The 'Remove selected users' and 'Reload' buttons are still present at the bottom of the search results.

Odstránenie užívateľa